

株式会社フュージョンシス
〒108-0023 東京都港区芝浦 3-11-1
キョウワクリエイト第一ビル 3F
<http://fusionsys.com/> | info@fusionsys.com



為替自動売買システム説明書

株式会社フュージョンシス

文書バージョン	日付	変更点
Ver.1.0	2007年10月12日	作成

目次

1.	はじめに	1
2.	設定方法/手順	1
2.1	カーソル位置の設定	1
2.2	FxPrimeとDealBookのウィンドウの設定	1
2.2.1	FxPrimeのウィンドウ	2
2.2.2	DealBookのウィンドウ	3
2.3	新規注文の動作設定	5
2.3.1	新規注文	6
2.3.2	成行注文(2WAY)	8
2.3.3	取引額	9
2.3.4	注文内容確認	11
2.3.5	売り注文	12
2.3.6	買い注文	13
2.3.7	注文受付ダイアログ	14
2.4	決済注文の動作設定	15
2.4.1	決済注文	16
2.4.2	ポジション	18
2.4.3	ポジション決定	19
2.4.4	成行注文(自動成立)	20
2.4.5	注文内容確認	21
2.4.6	注文の実行の	22
2.4.7	注文受け付けダイアログ	23
2.5	ページ設定	24
2.5.1	新規注文	25
2.5.2	新規注文 成行(2WAY)	26
2.5.3	新規注文 成行(2WAY) 確認画面	27
2.5.4	注文受付ダイアログボックス	28
2.5.5	決済注文	29
2.5.6	決済対象ポジション	30
2.5.7	決済注文 成行(自動成立)	31
2.5.8	決済注文 成行(自動成立) 確認画面	32
2.5.9	注文受付ダイアログボックス	33
2.5.10	ページ表示のタイムアウト	33
2.6	DealBook設定	34
2.6.1	売値の矩形領域	35
2.6.2	買値の矩形領域	36
2.6.3	DealBookとFxPrimeの時間差	36
2.7	注文設定	37
2.7.1	ホールド時間	37
3.	設定の出力と読み込み	38
3.1	設定の出力	38
3.2	設定の読み込み	38
4.	実行	39

1. はじめに

本文書では、為替自動売買システムの設定方法を説明しています。


2. 設定方法/手順

為替自動売買システムでは、実行前に下記情報を設定する必要があります。本章では、下記情報の設定方法について説明します。

- FxPrime と DealBook のウィンドウ
- 新規注文を実行するカーソル設定
- 決済注文を実行するカーソル設定
- ページ設定(次ページの表示確認用)
- DealBook 設定(為替レートの取得用)
- 注文設定(売買実行条件)



2.1 カーソル位置の設定

対象位置にカーソルを移動し、F12 キーを押すことで、カーソル位置を決定することができます。また、カーソル位置を設定後に以下のダイアログが表示されることがあります。「ディレイ(何秒後に動作を実行するか)」と「クリックの種類」を決定する必要があります。




2.2 FxPrime と DealBook のウィンドウの設定

為替自動売買システムのウィンドウ設定の右にある設定ボタンを選択し、ウィンドウ設定ダイアログを表示します。



2.2.1 FxPrime のウィンドウ


「FxPrime のウィンドウ」の右にある「設定ボタン」を選択します。



FxPrime のウィンドウタイトル上にカーソルを移動し、F12 キーを押します。




選択したウィンドウのタイトルがウィンドウ設定ダイアログに表示されます



2.2.2 DealBook のウィンドウ


「DealBook のウィンドウ」の右にある「設定ボタン」を選択します。



DealBook の為替ウィンドウタイトル上にカーソルを移動し、F12 キーを押します。





選択したウィンドウのタイトルがウィンドウ設定ダイアログに表示されます




2.3 新規注文の動作設定

為替自動売買システムの「カーソル設定(新規注文)」の右にある設定ボタンを選択すると、新規注文設定ダイアログが表示されます。



2.3.1 新規注文

「新規注文の位置」の右にある設定ボタンを選択します




FxPrime の新規注文にカーソル合わせ、F12 キーを押します




マウスカーソル設定ダイアログが表示されるので、ディレイとクリックの種類を設定します。ここでは、下記の設定を利用します。

ディレイ:1000

クリックの種類:シングルクリック




設定が終了すると、新規注文の設定ダイアログに設定した情報が表示されます



2.3.2 成行注文(2WAY)

「成行注文(2WAY)の位置」の右にある設定ボタンを選択します




FxPrime の成行注文(2WAY)にカーソル合わせ、F12 キーを押します



表示されるマウスカーソル設定ダイアログの「OKボタン」を選択します。
 設定が完了すると、新規注文の設定ダイアログに設定した情報が反映されます

2.3.3 取引額


「取引額の設定」の右にある設定ボタンを選択します



FxPrimeの取引額のボタンにカーソル合わせ、F12キーを押しカーソル位置を決定後、クリック動作を決定します。また、取引額を2万などにする場合、カーソル位置/動作を繰り返し設定します。




「設定終了」ボタンを選択し、取引額のカーソル動作の設定を完了します。



新規注文の設定	
カーソル設定	
「新規注文」の位置:	(69, 175), 1000 <input type="button" value="設定"/>
成行注文(2WAY)の位置:	(212, 148), 200 <input type="button" value="設定"/>
「取引額」の設定:	(438, 222), 200 <input type="button" value="設定"/> <input type="button" value="設定終了"/>
「注文内容確認」の位置:	(0, 0), 200 <input type="button" value="設定"/>
「売注文実行」の位置:	(0, 0), 200 <input type="button" value="設定"/>
「買注文実行」の位置:	(0, 0), 200 <input type="button" value="設定"/>
「注文受付ダイアログ」のOKボタンの位置:	(0, 0), 200 <input type="button" value="設定"/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="キャンセル"/>	

2.3.4 注文内容確認

「注文内容確認の位置」の右にある設定ボタンをクリックします




FxPrime の「注文内容確認」にマウスカーソルを合わせ、F12 キーによりカーソル位置と動作を決定します。



2.3.5 売り注文

「売り注文実行の位置」の右にある設定ボタンを選択します。




FxPrime の「売注文実行」にマウスカーソルを合わせ、F12 キーによりカーソル位置と動作を決定します。



2.3.6 買い注文

「買い注文実行の位置」の右にある設定ボタンを選択します。




FxPrime の「買注文実行」にマウスカーソルを合わせ、F12 キーによりカーソル位置と動作を決定します。



2.3.7 注文受付ダイアログ

「注文受付ダイアログのOKボタンの位置」の右にある設定ボタンを選択します。





FxPrime の「注文受付ダイアログの OK ボタン」にマウスカーソルを合わせ、F12 キーによりカーソル位置と動作を決定します。




2.4 決済注文の動作設定

為替自動売買システムの「カーソル設定(決済注文)」の右にある設定ボタンを選択すると、決済注文設定ダイアログが表示されます。



2.4.1 決済注文

「決済注文の位置」の右にある設定ボタンを選択します




FxPrime の決済注文にカーソル合わせ、F12 キーを押します




マウスカーソル設定ダイアログが表示されるので、ディレイとクリックの種類を設定します。ここでは、下記の設定を利用します。

ディレイ:1000

クリックの種類:シングルクリック




設定が終了すると、決済注文設定ダイアログに設定した情報が反映されます



2.4.2 ポジション

「ポジション選択位置」の右にある設定ボタンを選択します。




FxPrime の「決済注文ページのラジオボタン」にマウスカーソルを合わせ、F12 キーによりカーソル位置と動作を決定します。



2.4.3 ポジション決定

「ポジション決定の位置」の右にある設定ボタンを選択します。




FxPrime の「決済注文ページのポジション決定ボタン」にマウスカーソルを合わせ、F12 キーによりカーソル位置と動作を決定します。



2.4.4 成行注文(自動成立)

「成行注文(自動成立)」の右にある設定ボタンを選択します。




FxPrime の「決済注文ページの成行注文(自動成立)」にマウスカーソルを合わせ、F12 キーによりカーソル位置と動作を決定します。



2.4.5 注文内容確認

「注文内容確認の位置」の右にある設定ボタンを選択します。




FxPrime の「注文内容確認ボタン」にマウスカーソルを合わせ、F12 キーによりカーソル位置と動作を決定します。



2.4.6 注文の実行の

「注文の実行の位置」の右にある設定ボタンを選択します。




FxPrime の「注文の実行ボタン」にマウスカーソルを合わせ、F12 キーによりカーソル位置と動作を決定します。



2.4.7 注文受け付けダイアログ

「注文受付ダイアログの位置」の右にある設定ボタンを選択します。





FxPrime の「注文受付ダイアログのOKボタン」にマウスカーソルを合わせ、F12 キーによりカーソル位置と動作を決定します。




2.5 ページ設定

為替自動売買システムの「ページ設定の右にある設定ボタンを選択すると、ページ設定ダイアログが表示されます。



2.5.1 新規注文

「新規注文の矩形」の右にある設定ボタンを選択します。




FxPrime の新規注文ページの下記矩形の左上と右下を F12 キーにより設定します。



2.5.2 新規注文 成行(2WAY)

「新規注文 成行(2WAY)の矩形」の右にある設定ボタンを選択します。




FxPrime の新規注文-成行(2WAY)ページの下記矩形の左上と右下を F12 キーにより設定します



2.5.3 新規注文 成行(2WAY) 確認画面

「新規注文 成行(2WAY) 確認画面の矩形」の右にある設定ボタンを選択します。




FxPrime の「新規注文 成行(2WAY) 確認ページ」の下記矩形の左上と右下を F12 キーにより設定する



2.5.4 注文受付ダイアログボックス

「注文受付ダイアログボックスの矩形」の右にある設定ボタンを選択します




FxPrime の「注文受付ダイアログボックスの下記矩形の左上と右下を F12 キーにより設定します



2.5.5 決済注文

「決済注文の矩形」の右にある設定ボタンを選択します



FxPrime(選べる外貨)の「決済注文ページ」の下記矩形の左上と右下を F12 キーにより設定します




対象通貨	ポジション No.	通貨ペア	売買	取引額 (円)	成立価格	現在値	評価損益 (円)	注文可能残
円	0000100	米ドル/円	売	1	117.32	117.27	-500	1

通貨ペア	BID	OFFER	OPEN	HIGH	LOW	CHANGE	通貨ペア	BID	OFFER	OPEN	HIGH	LOW	CHANGE
米ドル/円	117.32	117.36	117.25	117.47	117.25	+0.87	スイス/円	99.28	99.34	99.28	99.40	99.15	+0.08
ユーロ/円	166.51	166.55	166.47	166.67	166.29	+0.84	S.G.ドル/円	80.14	80.19	80.07	80.28	80.07	+0.07
ポンド/円	238.34	238.44	238.24	238.88	238.10	+0.10	香港ドル/円	15.12	15.14	15.12	15.14	15.12	0.00
豪ドル/円	↑ 105.70	↑ 105.76	105.60	105.93	105.50	+0.10	ランド/円	17.44	17.50	17.37	17.48	17.37	+0.07
N.Z.ドル/円	90.39	90.47	90.21	90.71	90.21	+0.10	ユーロ/ドル	1.4188	1.4193	1.4194	1.4210	1.4183	-0.0004
加ドル/円	120.05	120.13	120.06	120.30	119.89	-0.04	ポンド/ドル	2.0313	2.0319	2.0315	2.0340	2.0310	0.0002

2.5.6 決済対象ポジション

「決済対象ポジションの矩形」の右にある設定ボタンを選択します




FxPrime の「決済注文ページ」の下記矩形の左上と右下を F12 キーにより設定する



2.5.7 決済注文 成行(自動成立)

「決済注文 成行(自動成立)の矩形」の右にある設定ボタンを選択します




FxPrime の「決済注文 成行(自動成立)ページ」の下記矩形の左上と右下を F12 キーにより設定します



2.5.8 決済注文 成行(自動成立) 確認画面

「決済注文 成行(自動成立) 確認画面の矩形」の右にある設定ボタンを選択します




FxPrime の「決済注文 成行(自動成立) 確認ページ」の下記矩形の左上と右下を F12 キーにより設定します



2.5.9 注文受付ダイアログボックス

「注文受付ダイアログボックスの矩形」の右にある設定ボタンを選択します



FxPrime の「注文受付ダイアログ」の下記矩形の左上と右下を F12 キーにより設定する





2.5.10 ページ表示のタイムアウト

ここで指定した時間以上が経過しても次のページが表示されない場合、タイムアウトとなり、次のサイクルが開始される。


2.6 DealBook 設定

為替自動売買システムの「DealBook 設定」の右にある設定ボタンを選択すると、DealBook 設定ダイアログが表示されます。



2.6.1 売値の矩形領域

「売値の矩形領域」の右にある設定ボタンを選択します




DealBook の売値の下記矩形の左上と右下を F12 キーにより設定します



2.6.2 買値の矩形領域

「買値の矩形領域」の右にある設定ボタンを選択します



DealBook の買値の下記矩形の左上と右下を F12 キーにより設定する





2.6.3 DealBook と FxPrime の時間差

DealBook と FxPrime が持つレートの時間差を設定します。ここで指定する値は、DealBook のレートを読んでから、FxPrime(選べる外貨)の購入処理開始までのウェイトに利用されます。

2.7 注文設定

為替自動売買システムの「注文設定の右にある設定ボタンを選択すると、注文設定ダイアログが表示されます。




2.7.1 ホールド時間

FxPrime(Web)の注文処理開始時の有効時間をどれだけホールドするかを設定する。

3. 設定の出力と読み込み


3.1 設定の出力

為替自動売買システムのメニューの設定から「ファイルに書き出す」を選択すると、現在の設定をファイルに出力することができます。



3.2 設定の読み込み

為替自動売買システムのメニューの設定から「ファイルに書き出す」を選択すると、保存した設定ファイルから、設定を読み込むことができます。





株式会社フュージョンシス
〒108-0023 東京都港区芝浦 3-11-1
キョウワクリエイト第一ビル 3F
<http://fusionsys.com/> | info@fusionsys.com

4. 実行

全ての設定が完了している状態で、開始ボタンを選択すると、プログラムの実行が開始されます、また、FxPrime と DealBook が起動されていない状態で開始するとエラーが発生します。プログラムの実行が開始されると同時に、FxPrime と DealBook のウィンドウは、設定時のサイズに自動的に調整されます。

以上